

URINOCOLTURA (urine da catetere)

MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

- Barattolo sterile per urine dotato di tappo con sonda aspirante e provetta sottovuoto specifica per urinocoltura fornibili dal Punto Prelievi oppure acquistati in Farmacia (idoneo anche solo il barattolo standard sterile che andrà consegnato al Punto Prelievi dopo la raccolta dell'urina, senza trasferirla nella provetta).
- Siringa sterile monouso da almeno 20 mL (per catetere permanente), guanti monouso, disinfettante.



MODALITA' DI RACCOLTA DA CATETERE PERMANENTE

- lavare bene le mani, asciugarle e indossare i guanti monouso;
- chiudere la sacca con l'apposito morsetto, appena sotto il dispositivo di prelievo;
- disinfettare il dispositivo di prelievo;
- con la siringa aspirare circa 20 mL di urina;
- trasferire l'urina nel barattolo (attenzione: aprirlo sterile senza toccarlo all'interno);
- avvitare bene il coperchio;
- identificare la provetta scrivendo sull'etichetta cognome, nome e data di nascita;
- posizionare il barattolo su un ripiano stabile, sollevare parzialmente l'etichetta adesiva, inserire la provetta senza togliergli il tappo e mantenere una pressione moderata fino al suo completo riempimento;
- estrarre la provetta e riposizionare l'etichetta adesiva sul coperchio del barattolo; buttarlo nei rifiuti.

MODALITA' DI RACCOLTA DA CATETERE ESTEMPORANEO

- lavare bene le mani, asciugarle e indossare i guanti monouso;
- verificare la presenza del globo vescicale;
- lavare con acqua e sapone (non con disinfettanti) la regione dell'uretra; sciacquare con acqua e asciugare con fazzoletti o tovaglioli di carta monouso;
- togliere i guanti, lavare le mani e indossare guanti sterili;
- introdurre sterilmente il catetere;
- lasciare defluire la prima parte delle urine eliminandola. Raccogliere il mitto intermedio nel barattolo sterile, riempiendolo non più della metà;
- avvitare bene il coperchio, senza toccarlo all'interno;
- togliere il catetere e gettarlo nei rifiuti;
- identificare la provetta scrivendo sull'etichetta cognome, nome e data di nascita;
- posizionare il barattolo su un ripiano stabile, sollevare parzialmente l'etichetta adesiva, inserire la provetta senza togliergli il tappo e mantenere una pressione moderata fino al suo completo riempimento;
- estrarre la provetta e riposizionare l'etichetta adesiva sul coperchio del barattolo; buttarlo nei rifiuti.

CONSEGNA

- consegnare al Punto Prelievi solo la provetta con le urine **entro 2 ore** dalla raccolta.

Nota: se è richiesto anche l'**esame completo delle urine** (provetta tappo beige), dallo stesso contenitore aspirare l'urina nell'apposita provetta sottovuoto dopo aver aspirato per prima la provetta per l'urinocoltura (provetta tappo giallo).